

# Unser Basar – Kasse

## Computer Kasse für [www.unserbasar.de](http://www.unserbasar.de)

Für das Kassieren während des Basars kann die Computer-Kasse für Windows verwendet werden. Sie arbeitet ohne Internetzugriff und dadurch schnell und ausfallsicher.

Für die „Unser Basar - Kasse“ ist je ein PC oder Laptop pro Kassenplatz erforderlich. Stehen nicht ausreichend Computer zur Verfügung, können auch zusätzlich noch Android-Kassen für Handy oder Tablet verwendet werden.

Die Computer Kasse kann mit oder ohne Barcode-Scanner betrieben werden. Der Betrieb mit einem Barcode-Scanner ist natürlich schneller und robuster.

Die Daten des Basars werden, nach Ende der Nummernvergabe, auf den Kassen eingespielt. Das kann direkt per Internetzugriff gesehen oder per USB-Stick. Bei Verwendung eines USB-Stick werden die Daten zuvor von der Webseite auf den Stick heruntergeladen. Diese Daten dienen der Kasse dazu, zu erkennen welche Nummern vergeben wurden und welche Artikel und Preise zu den Nummern erfasst wurden.

Nach dem Ende des Basars werden die Kassenbücher wieder auf dem Server zusammengeführt. Das kann direkt per Internetzugriff geschehen, oder wieder per USB-Stick. Auf dem Server sind dann alle Buchungen von allen Kassen gemeinsam gespeichert und die Abrechnung kann per Mausclick erfolgen.

Die letzte Seite dieser Anleitung ist eine Kurzreferenz. Es macht Sinn, diese Seite auszudrucken und an jeder Computer Kasse auszulegen.

# 1 Installation

Laden Sie das Kassenprogramm von der Download-Seite <https://www.unserbasar.de/download.php> herunter. Dort finden Sie auch weitere Informationen für die Installation.

## 2 Daten für die Kasse

Für die Arbeit mit der Kasse müssen die Basar-Daten (Welche Nummern sind vergeben, welche Artikel und Preise wurden online eingetragen) in jeder Kasse einmal eingespielt werden. Das macht man kurz vor Beginn der Verkaufs (morgens, wenn alle Nummern vergeben und Artikel eingetragen wurden).

Für einen Test der Kasse und für das Training der Helfer an der Kasse gibt es einen extra Satz an Daten. Benutzen Sie diese Test-Daten genau so wie später die echten Daten. Die Übungen in diesem Handbuch beziehen sich auf diesen Satz von Testdaten.

Passend dazu gibt es auch eine Seite TEST-Etiketten, welche Sie drucken können "TEST-Etiketten für Computer-Kasse". Drucken Sie die Test Etiketten am besten aus (ist nur eine Seite) um sie bei den Übungen vor sich zu haben.

### 2.1 Einspielen direkt per Internet

Wenn die Kasse (zumindest zum Zeitpunkt vor dem Beginn des Verkaufs) Internetzugang hat, kann die Basar-Datei direkt in die Kasse geladen werden.

Aus Sicherheitsgründen muss dazu ein Sicherheits-Code für den Basar festgelegt werden. Das machen Sie als Administrator auf der Seite "Abrechnung". Der Sicherheitscode ist der gleiche für Computer-Kassen und Android-Kassen.

Wählen Sie einen nicht zu kurzen Code und klicken "Code speichern".

**Kassen-Daten direkt per Internet**

Sie können das [Kassenprogramm hier herunterladen](#). Dort finden Sie auch das Handbuch und Test-Etiketten.

Tragen Sie einen Sicherheits-Code ein, damit das Kassen-Programm die Kassendaten laden und später das Kassenbuch hochladen kann. Entfernen Sie den Sicherheitscode nach der Abrechnung wieder.


Sicherheits-Code:

**Code speichern**

## 2.2 Einspielen per USB Stick

Wenn die Kassen die Basar-Daten nicht direkt herunterladen können, verwenden Sie einen USB-Stick. Die Datei für die Basar-Daten hat die Dateierweiterung „.ubo“.

Die Daten laden Sie auf der Seite „Abrechnung“ herunter: "Daten für Computer-Kasse herunterladen". Diese „Datei Speichern“ und auf einen USB Stick kopieren.



Für einen Test bzw. eine Einweisung der Kassenmitarbeiter, laden Sie die Test-Daten von der Download Seite <https://www.unserbasar.de/download.php> herunter.

### Downloads

#### Test-Etiketten und -Daten


Um die Kasse auszuprobieren und auch als Training für die Helfer an der Kasse, gibt es einen Satz Test-Etiketten und -Daten. Die Übungen im Handbuch beziehen sich auf diese Etiketten und Daten.

[Hier die Test-Etiketten](#)

[Test-Daten für die Kasse hier herunterladen](#)

## 2.3 Einspielen und Kassenbuch beibehalten

Jedes Mal wenn Sie Daten für einen Basar in die Kasse einspielen, und Sie haben für den Basar bereits Verkäufe getätigt, werden Sie gefragt, ob Sie das Kassenbuch beibehalten möchten oder alle Buchungen löschen und ganz neu starten.




Normalerweise wird mal das bestehende Kassenbuch beibehalten, es sei denn die bisherigen Buchungen waren alle nur zum Test. In diesem Fall wählen Sie "Buchungen löschen"

Die Kasse beginnt dann ein neues Kassenbuch, das bisherige bleibt aber zur Sicherheit als Datei auf dem Computer erhalten unter "ProgramData\unserbsar\event-datum\UnserBasarJournalxxxx.bak".

### 3 Kasse öffnen

Starten Sie das Kassens Programm.

Beim Öffnen der Kasse wird ein Kürzel abgefragt. Dieses Kürzel wird bei jeder folgenden Buchung mit abgelegt. Sie können durch die Kürzel entweder mehrere Kassenplätze unterscheiden „kasse 1“, „kasse 2“ ... oder die Namen des Kassenspersonals „Andrea“, „Simone“ ... oder auch beides „kasse 1 Andrea“.




The dialog box titled 'Kürzel eintragen' has a close button (X) in the top right corner. The main text reads: 'Geben Sie ein Kürzel für diese Kasse an. (z.B: kasse 1)' and 'Die folgenden Buchungen werden mit diesem Kürzel markiert.' Below this is a label 'Ihr Kürzel:' followed by an empty text input field. At the bottom are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Wechselt das Personal, so kann das Kürzel per Menü [Kasse / Kürzel ändern ...] geändert werden. Das aktuelle Kürzel wird in der Titelzeile angezeigt.


#### 3.1 Basar-Daten direkt einspielen per Internet

Nach dem Start der Computer-Kasse wählen Sie [Basar / Basar-Daten herunterladen...]



Im folgenden Dialog geben Sie das Kürzel des Basars und den Sicherheitscode ein.

Um mit Testdaten zu arbeiten, z.B. für das Training der Helfer geben Sie als Basar-Kürzel "test" oder "training" und als Code "123" ein.




The dialog box titled 'Basar-Daten herunterladen' has a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: 'Basar-Kürzel:' with the value 'test' and 'Sicherheits-Code:' with the value '...'. At the bottom are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Nach dem Herunterladen erhalten Sie eine Erfolgsmeldung mit dem Namen und Datum des Basars und der Anzahl vergebener Nummern.

### 3.2 Basar-Datei einspielen per USB Stick

Wenn Sie mit einem USB-Stick arbeiten wählen Sie [Kasse / Basar-Datei einlesen...] und wählen dann die „ubo“ Datei auf dem USB Stick aus.



Für die Übungen verwenden Sie die Test-Datei, für den Basar später die echten Daten (siehe Daten für Computer-Kasse herunterladen).

# 4 Übungen mit der Kasse

## 4.1 Erstes Beispiel

Nachdem Sie die Test-Daten in die Kasse geladen haben, sehen Sie in der Titelzeile, dass die Kasse für die Tests bereit ist. Wenn Sie nun das Programm beenden und neu starten, sind die Daten immer schon enthalten.

The screenshot shows the 'Unser Basar' cash register software interface. The window title is 'Unser Basar - Kasse / kasse1 / test / Kassen-Training - 30.01.2022'. The interface includes input fields for 'Nummer', 'Artikel-Nr.', and 'Preis', a table for item details with columns 'Numm...', 'Farbe', 'Größe', 'Artikel', 'Code', and 'Preis', and summary fields for 'Summe', 'Gegeben', and 'Zurück'. Buttons for 'in den Warenkorb' and 'Kassieren' are also visible.

Als Test-Daten sind die Verkäufer-Nummern 1 bis 20 vergeben und es sind bis zu 30 Artikel pro Nummer möglich. Nicht alle Verkäufer haben aber ihre Artikel auch online eingetragen. Die Nummern 1 und 2 haben jeweils 15 Artikel erfasst. Für diese können Sie sich Test-Etiketten ausdrucken (TEST-Etiketten für Computer Kasse)

Beginnen Sie mit dem Verkauf, zunächst mal ohne Barcode-Scanner. Der Eingabe-Focus steht im Feld "Nummer". Hat Ihr PC einen Nummernblock, versuchen Sie mal nur mit diesem auszukommen, die Eingaben werden dadurch sehr schnell.

The close-up screenshot shows the input fields in the cash register software. The 'Nummer' field contains the number '1', and the 'Artikel-Nr.' and 'Preis' fields are empty.

Tippen Sie "1" und "ENTER". Der Eingabe-Focus springt in das Feld "Artikel-Nr."

Tippen Sie nun "3" und "ENTER"


Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt, er erscheint in der Liste unterhalb der Eingabefelder.

Anstelle der ENTER-Taste können Sie auch die PLUS (+) Taste verwenden, wenn diese auf Ihrer Tastatur leichter erreichbar ist.

Wenn Sie sich vertippt haben, können Sie mit der ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) Taste oder der ESC Taste die Eingabe löschen und den Eingabe-Focus zurück in das Nummer-Feld setzen.

Die jeweils letzte Nummer wird in großer blauer Schrift über den Eingabefeldern angezeigt. Hier sehen Sie noch mal die Nummer und die Bezeichnung des Artikels. Rechts wird in grüner Schrift der erfasste Preis angezeigt.

Unterhalb des Warenkorbes wird die aktuelle Summe für den Käufer und die Anzahl der Artikel im Warenkorb angezeigt.



Besonders wichtig für eine fehlerfreie Arbeit an der Kasse ist der Prüfcode (Hier im Beispiel "C"). Dieser Prüfcode wird auch auf die Etiketten aufgedruckt. So können Sie auf einen Blick sehen, ob Sie sich vertippt hatten.

Weicht der Prüfcode auf dem Etikett von dem in der Kasse angezeigten Code ab, hatten Sie eine falsche Nummer getippt.



Die Codes sind einfach eine willkürliche Formel auf die beiden Nummern. Also 2 / 4 gibt immer "Q" und 2 / 15 gibt immer "P". Man kann einfach schneller prüfen, ob ein P auf dem Etikette steht als eine mehrstellige Zahlenfolge. Natürlich kann es auch durch einen blöden Zufall der richtige Code sein, bei falscher Nummer (1 / 7 und 2 / 6 haben beide E) aber das ist recht unwahrscheinlich.

Man stellt dazu auf der Webseite im Termin ein, dass die Prüfcodes mit auf die Etiketten gedruckt werden sollen.



Weiter geht's, buchen Sie nun die Nummern 1 / 8 sowie 2 / 1 und 2 / 2. Der Warenkorb wächst von unten nach oben (oben stehen die letzten Artikel).

Unser Basar - Kasse / kasse1 / test / Kassen-Training - 30.01.2022

Kasse Basar

**2 / 2 Jogginganzug 2 Schäfchen drauf, Farbe Rosa, Größe 62**

Nummer Artikel-Nr. Preis **C 2,00 EUR**

Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Code	Preis
2/2	Rosa	62	Jogginganzug 2 Schäfchen drauf	C	2,00
2/1	Hellbra...	62	Hose Rübchen aus Nicki jede Beine Topolino	V	2,50
1/8	Blau	74	Latzhose Jeans	L	3,50
1/3	Türkis	62	Jogginghose + Shirt Set	C	6,00

Summe Gegeben Zurück **14,00**   **4 Artikel**

Fertig! Sie sollten nun noch mal schauen, ob wirklich 4 Artikel auf dem Kassentisch liegen und kassieren dann die 14,-EUR ab.

Die richtige Taste dafür ist die LEER(Zeichen)-Taste oder die ENDE-Taste. Die Pfeiltaste nach unten und Seite nach unten machen das selbe.

Der Eingabe-Focus springt in das "Gegeben" Feld. Wenn Sie möchten können Sie den gegebenen Betrag hier eintragen, müssen Sie aber nicht unbedingt.

Summe Gegeben Zurück **14,00**   **4 Artikel**

Tippt man nun "ENTER" oder klickt man auf "Kassieren" wird der Kunde abgeschlossen und die Artikel werden als verkauft gebucht. Der Warenkorb ist dann wieder leer und weiter geht's mit dem nächsten Kunden.

**nächster Kunde**

Nummer Artikel-Nr. Preis **14,00 EUR**

Die Meldung ist „nächster Kunde“ und der Zahlbetrag des letzten Kunden wird noch mal in grün angezeigt. Der Betrag des letzten Kunden wird noch bis zur nächsten Eingabe angezeigt.

## 4.2 Beispiel Ohne Preis

Buchen Sie nun mal die Nummer 4 / 1. Dieser Verkäufer hat die Artikel nicht online hinterlegt und statt dessen seine Etiketten von Hand geschrieben. Nicht schön, geht aber auch. Da die Kasse nun den Preis nicht kennt, wird das Preis-Feld rot und Sie müssen den Preis von Hand eingeben.

The screenshot shows the 'Unser Basar' cash register interface. At the top, the title bar reads 'Unser Basar - Kasse / kasse1 / test / Kassen-Training - 30.01.2022'. Below the title bar, the text 'Bitte Preis für 4/1 eingeben' is displayed in blue. The interface has three input fields: 'Nummer' (containing '4'), 'Artikel-Nr.' (containing '1'), and 'Preis' (which is red and empty). To the right of the 'Preis' field is a blue 'J' button. Further right is a button labeled 'in den Warenkorb'. Below these fields is a table with columns: 'Nummer', 'Farbe', 'Größe', 'Artikel', 'Code', and 'Preis'. The table is currently empty. At the bottom, there are three input fields for 'Summe', 'Gegeben', and 'Zurück', and a 'Kassieren' button.

Wenn der Lautsprecher an ist, wird zusätzlich ein Warn-Beep-Ton ausgegeben. Im Menü können Sie diesen Ton mittels [Kasse / Beep-Ton bei Warnung] aus- oder ein-schalten. Ebenso können Sie einen hohen einzelnen Ton für erfolgreichen Eintrag in den Warenkorb einschalten [Kasse / Beep-Ton bei Erfolg]

Tippen Sie nun "4" und "ENTER". Der Artikel kommt mit 4,-EUR in den Warenkorb. Es gibt weder Farbe noch Größe noch einen Text für den Artikel.

The screenshot shows the 'Unser Basar' cash register interface after the item has been added. The title bar is the same. The text '4 / 1 ???' is displayed in blue. The 'Nummer' field is empty, 'Artikel-Nr.' is empty, and 'Preis' is empty. To the right of the 'Preis' field is a blue 'J' button and the text '4,00 EUR' in green. Further right is a button labeled 'in den Warenkorb'. Below these fields is a table with columns: 'Nummer', 'Farbe', 'Größe', 'Artikel', 'Code', and 'Preis'. The table contains one row: '4/1', an empty 'Farbe' field, an empty 'Größe' field, an empty 'Artikel' field, 'J' in the 'Code' field, and '4,00' in the 'Preis' field. At the bottom, there are three input fields for 'Summe', 'Gegeben', and 'Zurück', and a 'Kassieren' button.

Wir haben noch einen weiteren Fall in den Testdaten mit hinterlegtem Artikel aber ohne Preis: 3 / 14

Die eingegebenen Preise werden übrigens immer auf 50 Cent gerundet.

## 4.3 Artikel im Warenkorb entfernen

Buchen Sie nun bitte mal eine falsche Nummer 1 / 2 ...  
Prüfcode V ... ups auf dem Etikett steht ein [N].  
Kontrollblick, ja es hätte 1 / 12 statt 1 / 2 sein sollen.



Mit der „Pfeil nach unten“ (↓) Taste wird die erste Zeile im Warenkorb selektiert. Mit noch einem Minus oder der ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) Taste wird der Eintrag aus dem Warenkorb entfernt (storniert).

Sie können auch mit der Maus die Zeile und klicken dann "Entfernen" klicken.

The screenshot shows the 'Unser Basar' cash register software interface. The title bar reads 'Unser Basar - Kasse / kasse1 / test / Kassen-Training - 30.01.2022'. The main window has a menu bar with 'Kasse' and 'Basar'. Below the menu bar, there is a header for the current item: '1 / 2 Hemd kurz, Farbe Blau/Weiß, Größe 68'. A large blue 'V' and '3,00 EUR' are displayed next to it. Below this, there are input fields for 'Nummer', 'Artikel-Nr.', and 'Preis'. A purple arrow points to the 'Nummer' field with the text 'Minus Taste (-) oder Pfeil nach unten'. To the right of the input fields is a button 'in den Warenkorb'. Below the input fields is a table with columns: 'Nummer', 'Farbe', 'Größe', 'Artikel', 'Code', and 'Preis'. The table contains three rows: '1/2 Blau/Weiß 68 Hemd kurz V 3,00', '3/14 Grau 23 Winterstiefel P 4,50', and '4/1 J 4,00'. A purple arrow points to the 'Entfernen' button next to the first row, with the text 'DEL (delete)' below it. Below the table, there are fields for 'Summe', 'Gegeben', and 'Zurück'. The 'Summe' field shows '11,50'. To the right of these fields is a button 'Kassieren'. At the bottom right, there is a button '3 Artikel'.

Nun buchen Sie 1 / 12 und es passt.

Sie können auch mit dem Menü [Kasse / Warenkorb leeren] den kompletten Warenkorb löschen.  
Abschluss wieder mit "Leertaste" + "ENTER"

## 4.4 Nicht vergebene Nummer

Tippen Sie als Verkäufer-Nummer die 25 + ENTER.

Sie erhalten die Fehlermeldung, dass diese Nummer nicht vergeben ist.

Sie können für diese Nummer keine Buchungen vornehmen.



Wenn diese Nummer aber tatsächlich noch kurzfristig (nach dem Herunterladen der Computer Daten) vergeben wurde, können Sie in der Kasse diese Nummer im Menü über [Basar / Neue Verkäufer-Nummer...] freischalten. Sie müssen aber sicherstellen, dass die Nummer tatsächlich auch online vergeben wurde, sonst gibt es Fehlermeldungen beim späteren Hochladen des Kassenbuchs.

Versuchen Sie die Nummer 1 / 44 zu buchen.

Dieser Basar lässt nur bis zu 30 Artikel pro Nummer zu. Daher die Fehlermeldung.



War die Artikel-Nummer 44 falsch, tippen Sie nun die richtige Artikelnummer ein. War schon die Verkäufer-Nummer falsch, löschen Sie mit ESC oder ENTFERNEN (Entf) oder DELETE (DEL) die ganze Zeile und fangen neu an.

## 4.5 Artikel zwei mal verkaufen

Wenn Sie einen Artikel verkaufen, den Sie zuvor bereits verkauft haben, bekommen Sie eine entsprechende Warnung (z.B. 1 / 8):

Unser Basar - Kasse / kasse1 / test / Kassen-Training - 30.01.2022

Kasse Basar

**Breits verkauft (kasse1) 30.01.2022 13:51 1 / 8 Latzhose Jeans, Farbe Blau, Größe 74**

Nummer Artikel-Nr. Preis **L 3,50 EUR**

Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Code	Preis
1/8	Blau	74	Latzhose Jeans	L	3,50

Der Artikel wird aber trotzdem in den Warenkorb getan und ggf. auch noch einmal gebucht.

Sicherlich haben Sie sich bei einem der beiden Verkäufe vertippt, aber bei welchem? Prüfen Sie ob die Nummer, die Sie gerade erfasst haben, stimmt. Dann war der Fehler wohl schon bei einem früheren Kunden. Das können Sie nun kaum korrigieren. Der Verkäufer von 1 / 8 bekommt den Verkaufspreis natürlich nur einmal, der Verkäufer der falsch/nicht erfassten Nummer geht leer aus.

Eventuell schreiben Sie sich die Nummer auf, oder legen das Etikett zur Seite um den Fall später nachzuprüfen.

Wenn Sie eine Nummer beim aktuellen Kunden doppelt erfassen passiert nichts schlimmes. Buchen Sie bitte mal 1 / 9 in den Warenkorb und dann gleich noch mal 1 / 9:

Unser Basar - Kasse / kasse1 / test / Kassen-Training - 30.01.2022

Kasse Basar

**Nummer 1 / 9 bereits im Warenkorb**

Nummer Artikel-Nr. Preis

Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Code	Preis
1/9	Grau	80	Langarmshirt	S	3,00
1/8	Blau	74	Latzhose Jeans	L	3,50

Summe Gegeben Zurück **6,50**   **2 Artikel**

Das kommt im Eifer des Gefechtes schon mal vor. Der Artikel ist und bleibt genau einmal im Warenkorb.

Bitte einfach mit dem nächsten Artikel weitermachen.

## 4.6 Nutzung des Barcode Scanner

Nun das ganze mal mit Barcode Scanner.

Ein Barcode-Scanner wird vom PC wie eine zweite Tastatur behandelt. Die Barcodes die wir auf die Etiketten drucken enthalten die Verkäufer-Nummer und die Artikel-Nummer durch einen Slash (Vorwärtsschräger) getrennt. Also z.B: "1/4"

Versuchen Sie mal das genau so in das erste Eingabefeld einzutippen "1/4" + "ENTER". Nichts anderes macht der Barcode-Scanner.

Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Code	Preis
1/4	Rot/Braun	68	T-Shirt	J	3,00

Die Barcodes von UnserBasar sind sogenannte „Code128“. Sie brauchen also einen Barcodescanner, der Code128 Barcodes lesen kann, und das können eigentlich alle. Solche Barcode Scanner kann man bei Amazon oder in Elektronikläden schon ab 20,-EUR aufwärts bekommen. Suchen Sie einfach nach „barcodescanner code128“. Am besten ist es wenn der Scanner "Hands free" beherrscht, also scannen kann, ohne dass man den Trigger bedienen muss. Auch wenn er kabellos scannen kann ist das gut. Mit dem TERA 5100 haben wir z.B. gute Erfahrungen gemacht.

Als Test des Scanners öffnen Sie einfach einen Editor oder Word und scannen eine Nummer von den Probeetiketten. Es sollte die Nummer in der Form „1/4“ (Verkäufer-Nummer und die Artikel-Nummer durch einen Slash getrennt) einlesen. Wenn ein anderes Zeichen als „/“ zwischen den Zahlen steht, schauen Sie mal im Handbuch des Scanners, ob man dort etwas am Zeichensatz einstellen muss.

Sie können nun mal ein paar Nummern von den Test-Etiketten in der Kasse scannen. Je nach Qualität des Druckers und Größe der Etiketten ist die Qualität der Erkennung mal besser mal schlechter. Generell gilt aber: Der Scanner liest niemals eine falsche Nummer ein, entweder er hat die Richtige oder gar keine.

Lesen Sie bitte auch mal das Etikett 1 / 14 per Scanner ein. Hier ist kein Preis hinterlegt. Sie müssen den Preis zusätzlich von Hand eintragen. Das ist ein bisschen eine Falle, der Eingabe-Focus steht nun im Feld "Preis". Wenn Sie einfach munter weiter scannen wird die nächste Nummer als Preis eingetragen!

## 4.7 Falscher Preis ausgezeichnet

Nun mal zu einem blöden Fall, der halt aber auch hin und wieder vorkommt.

Der Verkäufer hat online einen anderen Preis eingetragen als er auf das Etikett geschrieben hat. (Oder hat den Online Preis nach dem Etiketten-Druck noch mal geändert).


In den Testdaten haben wir die Nummer 1 / 15 so manipuliert. Das Etikett zeigt 2,-EUR, online hinterlegt sind aber 3,-EUR.

Es ist nicht sicher, dass wir das an der Kasse überhaupt bemerken, die Kasse wird immer den Online erfassten Preis berechnen. Falls es aber auffällt (dem Kassierer oder dem Kunden) bleibt nichts anderes als den (niedrigeren) Preis des Etikettes zu kassieren.



Markieren Sie die Zeile per Herunter (↓) Taste und öffnen dann per ENTER Taste den Preis-Dialog. Sie können auch mit der Maus die Zeile markieren und dann auf "Preis ändern" klicken.

Hier nun die "2" eingeben und "ENTER".



Im Warenkorb wird der Online-Preis in Klammern angezeigt, es werden aber nur 2,-EUR berechnet. Auch auf der späteren Abrechnungsliste wird der Preis so dargestellt, damit man den Fall dem Verkäufer gegenüber sauber dokumentiert.



## 4.8 Das Kassenbuch

Über das Menü [Basar / Kassenbuch anzeigen...] kann das Kassenbuch mit allen Buchungen aufgerufen. Hier wird auch der bisherige Gesamtumsatz der Kasse (53,00 EUR) angezeigt.

Für jede Buchung ist die Uhrzeit der Kassenbuchung eingetragen.

Kassenbuch
×

**Gesamt 11 Buchungen, Summe: 53,00 €**

Nummer:  / 
 Text: 
 Preis: 
**Suche**

Zeit	Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis
13:51:39	2/2	Rosa	62	Jogginganzug 2 Schäfchen drauf	2,00
13:51:39	2/1	Hellbra...	62	Hose Rübchen aus Nicki jede Beine Top...	2,50
13:51:39	1/3	Türkis	62	Jogginghose + Shirt Set	6,00
14:05:30	1/12	Grün	68	Jacke mit Kragen	7,50
14:05:30	3/14	Grau	23	Winterstiefel	4,50
14:05:30	4/1				4,00
14:11:05	1/9	Grau	80	Langarmshirt	3,00
14:11:05	1/8	Blau	74	Latzhose Jeans	3,50
14:16:43	1/14	Blau/G...	80	T-Shirt	15,00
14:16:43	1/4	Rot/Br...	68	T-Shirt	3,00
14:20:40	1/15	Beige	74/80	Pullover 2er Set	(3,00) 2,00

**Schließen**

Mittels der Felder über der Liste kann gezielt nach Buchungen gesucht werden.

Kassenbuch
×

**Gesamt 11 Buchungen, Summe: 53,00 €**

Nummer:  / 
 Text: 
 Preis: 
**Suche**

Zeit	Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis
13:51:39	2/1	Hellbra...	62	Hose Rübchen aus Nicki jede Beine Top...	2,50
13:51:39	1/3	Türkis	62	Jogginghose + Shirt Set	6,00
14:11:05	1/8	Blau	74	Latzhose Jeans	3,50

**Schließen**

## 4.9 Buchung stornieren

Auch das gibt es: Ein Käufer kommt 10 Minuten nach dem Kauf wieder mit einer Latzhose, bei der ein Bein abgerissen ist. Je nach dem wie Sie ihren Basar organisieren kann es sein dass Sie die Buchung stornieren und das Geld zurückzahlen wollen (auch wenn man die Ware eigentlich vorher prüfen sollte).

Rufen Sie das Kassensbuch auf und suchen nach der zu stornierenden Nummer 1 / 8. Wenn Sie die Etiketten entfernen und die Nummer nicht mehr wissen, wird es schwieriger. Sie können z.B. nach „latzhose“ suchen.

Markieren Sie die Zeile und klicken auf "Stornieren"

Zeit	Nummer	Farbe	Größe	Artikel	Preis
14:11:05	1/8	Blau	74	Latzhose Jeans	3,50

Das Stornieren ist wichtig, weil sonst (wenn Sie einfach nur das Geld an den Käufer geben) der Artikel als verkauft betrachtet wird und der Verkäufer in der Abrechnung den Verkaufspreis bekommt.


## 5 Kassenbuch hochladen

Wenn die Kasse geschlossen ist muss das Kassenbuch zu Unser-Basar hochgeladen werden. Das gilt natürlich nur für die "echte" Buchungen beim Basar, nicht für die Test-Daten.

### 5.1 Kassenbuch direkt hochladen per Internet

Wählen Sie im Menü [Basar / Kassenbuch-daten hochladen].

Im folgenden Dialog geben Sie wieder das Kürzel und den Sicherheits-Code ein, normalerweise sind beide schon vorbelegt. Nur wenn Sie das Programm zwischendurch geschlossen hatten, müssen sie den Code neu eingeben.



Die Daten werden nun direkt auf dem Server eingespielt.

Sier erhalten einen Bestätigungsdialog mit der Angabe der Anzahl verbuchter Artikel und der Gesamtsumme sowie enevtueller Fehlermeldungen wenn etwas nicht verbucht werden konnte.

Wenn alle Kassendaten eingespielt wurden, kann der Administrator den Sicherheitcode auf dem Server wieder löschen.

### 5.2 Kassenbuch Datei hochladen per USB

Dazu im Menü [Basar / Kassenbuch Datei schreiben...] wählen. Speichern Sie das Kassenbuch auf einem USB Stick ab. Die Kassenbuch-Dateien haben die Endung „.ubj“.

ACHTUNG bei mehreren Kassen: wählen Sie verschiedene Dateinamen!

Im Bereich "Abrechnung" der Webseite wählen Sie nun diese Datei aus und klicken "Einspielen".



Bei mehreren Kassen spielen Sie nacheinander alle Kassenbücher ein. Alle Kassenbücher werden dadurch in der Datenbank zusammengeführt.

## 6 Die Abrechnung

Auch wenn die Abrechnung unabhängig von der Computer-Kasse erfolgt, hier noch ein paar Worte dazu. Nach dem Einspielen der Kassenbücher können die Abrechnungslisten gedruckt werden.

Start Stamm Termine Nummern Kasse **Abrechnung** Email Home Unser Basar

### Abrechnung [Testbasar Herbst 2019]

...

#### Abrechnung

[Übersicht als PDF-Version](#)

[Abrechnungslisten als PDF-Version](#)

In den Abrechnungslisten wird die Gebühr schon berechnet. Und es werden nur die verkauften Artikel gelistet. So sieht eine Abrechnungsseite aus (Beispiel von einem Frühjahrsbasar):

### Abrechnung Nummer 17

### Frühjahrsbasar 2019

Nr.	Artikel	Farbe	Größe	Verkauft
6	Schuhe NEU	grau	35	3,50
15	FlipFlop Kappa	blau rosa	35	2,00
17	Schuhe NEU	grau	36	4,00
20	Mädchen Jeans	blau	134	4,00
24	Mädchen Jeans	blau	134	3,50
36	Buch "Geschichtenschatz" ab zwei Jahre -neu-	-	-	3,50
42	Buch "Die Maske"-neu eingeschweisst"/Rätselkrimis	-	-	4,50
43	Rock	rosa	116	2,00
47	Neoprenanzug	rosa	134 / 140	13,00
48	Neoprenanzug	blau	134 / 140	13,00
53	NERF neu	-	-	9,00
56	Swingball 3 in 1 neu	-	-	26,00
57	Buch "Mein erster Puzzle Weltatlas" neu	-	-	4,50
60	Spiel "kleiner Rabe hat Geburtstag	-	-	3,50

<b>Summe:</b>	<b>96,00</b>
<b>Gebühr:</b>	<b>12,60</b>
<b>Auszahlung:</b>	<b>83,40</b>

Dazu gibt es dann noch eine Übersichtsseite über alle Nummern. Da wird der Umsatz, die Gebühr und Auszahlung für alle Nummern gelistet. Und unten natürlich mit Summen.


Hier wieder ein Beispiel vom Frühjahr (es sind nur die Klarnamen ausgegraut). Wenn ein Verkäufer mehrere Nummern haben kann, werden Zwischensummen pro Verkäufer gebildet wie hier für Nummer 1 und 17.

### Abrechnungsübersicht Frühjahrsbasar 2019

Nr.	Name	Umsatz	Gebühr	Auszahlung
1	Sandra [REDACTED]	38,50	6,85	31,65
17	Sandra [REDACTED]	96,00	12,60	83,40
	1, 17	Zwischensumme		115,05
2	daniela [REDACTED]	63,00	9,30	53,70
7	panini [REDACTED]	39,50	6,95	32,55
8	Green [REDACTED]	39,00	6,90	32,10
9	LoKi [REDACTED]	32,50	6,25	26,25
11	Lili / [REDACTED]	53,00	8,30	44,70

# 7 Kurzreferenz Kasse

Eingabe der Nummern                    ENTER  
 oder PLUS (+)



Löschen der Eingabe-Zeile  
 Cursor in Nummer                    ESC



Kunde fertig  
 Cursor nach Gegeben setzen            LEER-Taste  
 oder ENDE  
 oder END




Nächster Kunde                    ENTER  
 Mit Cursor in Gegeben



Cursor in den Warenkorb            Pfeil nach unten



Warenkorb-Artikel stornieren            ENTFERNEN (Entf)  
 oder DELETE (DEL)  
 oder MINUS (-)  
 Mit Cursor im Warenkorb



Warenkorb Preis ändern            ENTER  
 Mit Cursor im Warenkorb

